



## Como configurar seu e-mail no Microsoft Outlook 2007


1 - Com o Microsoft Outlook 2007 aberto, clique em **Ferramentas** e escolha **Configurações de Conta**.



2 - Clique em **Novo**.



3 - Marque a opção **Definir manualmente as configurações do servidor ou tipos de servidor adicionais** e clique em avançar.



**Adicionar Nova Conta de Email**

**Configuração Automática de Conta**

Nome:   
Exemplo: Susana Oliveira

Endereço de Email:   
Exemplo: susana@contoso.com


Senha:

Confirmar Senha:   
Digite a senha fornecida pelo provedor de serviços de Internet.

Definir manualmente as configurações do servidor ou tipos de servidor adicionais

< Voltar   **Avançar >**   Cancelar

4 - Mantenha a primeira opção selecionada e clique em avançar.



**Adicionar Nova Conta de Email**

**Escolher Serviço de Email**

**Email da Internet**  
Conexão com o servidor POP, IMAP ou HTTP para enviar e receber emails.

**Microsoft Exchange**  
Conexão com o Microsoft Exchange para acessar email, calendário, contatos, fax e caixa postal.


**Outros**  
Conexão com um tipo de servidor mostrado abaixo.

< Voltar   **Avançar >**   Cancelar

5 - Digite todas as informações

Nome: Coloque seu nome completo  
Endereço de e-mail: coloquei seu endereço de e-mail completo  
Tipo de Conta: POP3  
Servidor de entrada: mail.terenet.com.br  
Servidor de saída: mail.terenet.com.br  
Nome do Usuário: coloque seu endereço de e-mail completo  
Senha: Coloque a senha da sua conta de e-mail

e clique em **Mais configurações**.



**Alterar Conta de Email**

**Configurações de Email na Internet**  
Todas estas configurações são necessárias para que a conta de email funcione.

**Informações do Usuário**  
Nome: Digite seu nome completo  
Endereço de Email: usuario@seudominio.com.br

**Informações do Servidor**  
Tipo de Conta: POP3  
Servidor de entrada de emails: mail.seudominio.com.br  
Servidor de saída de emails (SMTP): mail.seudominio.com.br


**Informações de Logon**  
Nome de Usuário: usuario@seudominio.com.br  
Senha: \*\*\*\*\*  
 Lembrar senha  
 Exigir logon usando Autenticação de Senha de Segurança (SPA)

**Testar Configurações da Conta**  
Depois de preencher as informações nesta tela, é recomendável testar a conta clicando no botão abaixo. (Requer conexão com a rede.)  
Testar configurações da conta...

Mais Configurações...

< Voltar Avançar > Cancelar

6 - Clique em Servidor de saída e marque a opção Meu servidor de saída (SMTP) requer autenticação.



**Configurações de email na Internet**

Gerar Servidor de saída Conexão Avançado

Meu servidor de saída (SMTP) requer autenticação  
 Usar as config. do servidor de entrada de emails  
 Fazer logon no servidor de entrada de emails antes de enviar email

Nome de usuário: \_\_\_\_\_  
Senha: \_\_\_\_\_  
 Lembrar senha  
 Exigir Autenticação de Senha de Segurança (SPA)

OK Cancelar

7 - Clique em Avançar e Concluir.

